


普微爾熱感機新機型 Pd-s260(POS58)安裝列印測試

經測試安裝完畢之印表機更名為 Pd290 即可於 E-play 平台列印購買虛擬商品。

Windows8 作業系統安裝普微爾 Pd-s260 熱感機方式如下
(Win8_32Bit、Win8_64Bit):

OS : Win8_32Bit 及 64Bit


1. 執行 Pd-260 for win8.exe
2. Pd-s260 驅動程式安裝。點選“是”



3. 選擇所需要語言。接著下一步



4. 安裝中




5. 安裝驅動程式。接著下一步



6. 安裝



7. 預設 Machine Type : POS58 , Port : USB 。接著按 install




The image shows a 'Printer Driver Setup' dialog box with the following fields and values:

Field	Value
Machine Type	POS58
Port	USB
Baud Rate	9600
Flow	NO FLOW
IP Address	192 . 168 . 1 . 178
Work Port	9100


At the bottom of the dialog box, there is an 'Install(S)' button.

8. 驅動安裝成功。




9. 跟 PD290 的安裝方式一樣,到新增印表機中設定,但路徑是在 **C:\microprinter** 中裡頭的資料夾分別為 **driverx64 (Win7,Win8)** 和 **driverx86(WinXP)**,看安裝店家系統是哪一種來分別安裝...


例:安裝 Win7 的 Pd260 印表機,則路徑指到這裡來安裝 **C:\microprinter\ driverx64**



選擇**第一項 POS58 驅動**




改印表機名稱為 Pd290 (PS:因為平台列印條碼預設”Pd290”這個為印表機)



再來就是測試列印囉~

Pd-s260 x64



Win8

WINDOWS
印表機測試
頁

您已正確地安裝
POS58 (於
SWEIPC000261)。

印表機內容

- 提交時間:
- 日期:
- 使用者名稱:
- 電腦名稱:
- 印表機名稱:
- 印表機型號:
- 彩色支援:
- 連接埠名稱:
- 資料格式:
- 列印處理器:
- OS 環境:

列印驅動程式內容

- 驅動程式名稱:
- 驅動程式類型:


其他列印驅動程式
檔案

- C:\STDDTYPE.GDL
- ...\STDSCHEM.GDL
- ...\STDSCHMX.GDL
- C:\...\UNIRES.DLL
- ...\STDNAMES.GPD
- C:\...\POS58RES.DLL
- C:\Wi...\POS58D.dll
- C:\Wi...\POS58F.dll

Pd-s260

Win8

x32
x86



WINDOWS
印表機測試
頁

您已正確地安裝
POS58 (於 PC)。

印表機內容

- 提交時間:
- 日期:
- 使用者名稱:
- 電腦名稱:
- 印表機名稱:
- 印表機型號:
- 彩色支援:
- 連接埠名稱:
- 資料格式:
- 列印處理器:
- OS 環境:

列印驅動程式內容

- 驅動程式名稱:
- 驅動程式類型:

其他列印驅動程式
檔案

- C:\STDDTYPE.GDL
- ...\STDSCHEM.GDL
- ...\STDSCHMX.GDL
- C:\...\UNIRES.DLL
- ...\STDNAMES.GPD
- C:\Wi...\POS58.INI
- C:\...\POS58RES.DLL
- C:\Wi...\POS58D.dll
- C:\Wi...\POS58F.dll